Eigenschaften von Robocopy (Lokaler Computer)

Allgemein | Trigger | Aktionen | Bedingungen | Einstellungen | Verlauf (deaktiviert)

Name: Robocopy

Speicherort: \

Autor: WHS2011\Administrator

Beschreibung:

Sicherheitsoptionen

Beim Ausführen der Aufgaben folgendes Benutzerkonto verwenden:

WHS2011\Administrator — Benutzer oder Gruppe ändern...

- Nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist
- Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen
  - Kennwort nicht speichern. Die Aufgabe greift nur auf lokale Computerressourcen zu.
- [x] Mit höchsten Privilegien ausführen

[ ] Ausgeblendet — Konfigurieren für: Windows Vista™, Windows Server™ 2008

OK | Abbrechen

Eigenschaften von Robocopy (Lokaler Computer)

Allgemein | Trigger | Aktionen | Bedingungen | Einstellungen | Verlauf (deaktiviert)

Beim Erstellen einer Aufgaben können Sie die Bedingungen angeben, die die Aufgabe auslösen.

Trigger	Details	Status
Wöchentlich	Wöchentlich um 02:10 Uhr jeden Sonntag, beginnend mit dem 2...	Aktiviert

Neu... | Bearbeiten... | Löschen

OK | Abbrechen

Eigenschaften von Robocopy (Lokaler Computer)

Allgemein | Trigger | Aktionen | Bedingungen | Einstellungen | Verlauf (deaktiviert)

Beim Erstellen einer Aufgabe müssen Sie die beim Start auszuführende Aufgabe angeben.

Aktion	Details
Programm starten	C:\robocopy.bat

Neu... | Bearbeiten... | Löschen

OK | Abbrechen

Eigenschaften von Robocopy (Lokaler Computer)

Allgemein | Trigger | Aktionen | Bedingungen | Einstellungen | Verlauf (deaktiviert)

Geben Sie die Bedingungen und Trigger an, die bestimmen, ob die Aufgabe ausgeführt werden soll. Die Aufgabe wird nicht ausgeführt, wenn eine der hier angegebenen Bedingungen nicht erfüllt ist.

Leerlauf

- [ ] Aufgabe nur starten, falls Computer im Leerlauf ist für: 10 Minuten
  - Auf Leerlauf warten für: 1 Stunde
  - [x] Beenden, falls Computer aus dem Leerlauf reaktiviert wird
  - [ ] Neustart bei längerem Leerlauf

Energie

- [x] Aufgabe nur starten, falls Computer im Netzbetrieb ausgeführt wird
  - [x] Beenden, wenn Computer in den Akkubetrieb wechselt
- [ ] Computer zum Ausführen der Aufgabe reaktivieren

Netzwerk

- [ ] Nur starten, wenn folgende Netzwerkverbindung verfügbar ist: Alle Verbindungen

OK | Abbrechen

Eigenschaften von Robocopy (Lokaler Computer)

Allgemein | Trigger | Aktionen | Bedingungen | Einstellungen | Verlauf (deaktiviert)

Geben Sie weitere Einstellungen für das Verhalten der Aufgabe an.

- [x] Ausführung der Aufgabe bei Bedarf zulassen
- [ ] Aufgabe so schnell wie möglich nach einem verpassten Start ausführen
- [ ] Falls Aufgabe scheitert, neu starten alle: 1 Minute
  - Neustartversuche bis maximal: 3 Mal
- [x] Aufgabe beenden, falls sie länger ausgeführt wird als: 3 Tage
- [x] Beenden der aktiven Aufgabe erzwingen, falls sie auf Aufforderung nicht beendet wird
- [ ] Falls keine weitere Ausführung geplant ist, Aufgabe löschen nach: 30 Tage

Folgende Regel anwenden, falls die Aufgabe bereits ausgeführt wird:

Keine neue Instanz starten

OK | Abbrechen

Eigenschaften von Robocopy (Lokaler Computer)

Allgemein | Trigger | Aktionen | Bedingungen | Einstellungen | Verlauf (deaktiviert)

Anzahl von Ereignissen: 0

Ebene	Datum ...	Ereig...	Aufgabenkate...	Vorgangscode	Korrelations...

Allgemein | Details

Protokollname:

Quelle: Protokolliert:

OK | Abbrechen